ioFTPD
User manual

Quick Installation Guide

ioFTPD 를 적당한 위치에 압축을 풀어 설치합니다. ex) c:\ioFTPD

..\etc\default.vfs 적당

ioFTPD 를 설치하면 아래와 같은 디렉토리 구조로 되어있습니다.

#
Host = 212.146.42.251
Ports = 25001-26000
Bind = 192.168.1.10

Tip #1:수정후 바뀐 설정을 update

```
Type = FTP <-- FTP, HTTP 또는 TELNET
Device_Name = Any <-- device
```

HTTP 와 TELNET 으로의 접속

browser 로 http://127.0.0.1:10000 를 오픈하거나, SSL 암호화된 접속을 원한다면 https://127.0.0.1:10000 주소로 접속합니다.

TELNET service로의 접속은 telnet.exe나 SecureCRT같은 터미널 프로그램으로 접속합니다:

> telnet
ope

예를들어:
[Ftp-SITE-Permissions]
adduser = 1GM
renuser = 1M
...

'1', 'G' 또는 'M' flag을 가진 유저만이 site adduser를 사용할 권한이 있다는 의미입니다.

ioFTPD.ini화일을 수정합니다.
[Ftp-SITE-Permissions]
..
nuke = 1MN
unnuke = 1MN

N을 추가하셨다면 이제 Nuke명령어를 사용 할 Nuker가 될 유저에게 N flag을 추가합니다.

site change <user> flags +N

GROUPS

GRPADD
새로운 Group추가
사용법: *SITE*

DELIP
계정에서 IP

자신의 패스워드 변경
사용법: *SITE PASSWD <my new password>*

UINFO
credits, fdit

'G' - GROUP LOCK
'F' - FXP DENI

SPEEDLIMIT
user의 upload,download 제한속도 변경 (단위; kB/s)
사용법:

그러나 이식및 확장이 용이한 addon 환경을 제공하므로서 그 진가를 발휘 할 수

*Default = 0 **

Section Array 에선 최대 10 개의 다른 credit 으로 분

*WarChive = 0,10,20,30,40,50 * * * EXEC ..\scripts\WarChive\WarChive.exe*

Note: Schedules 수정후 바뀐 설정을 update 하려면 ioFTPD 를 재시작 해야합니다.
'site confi逞핑를 ▲쬯바쫭醣鍹淆